

Propósito y Funcionalidad

Dashboard comprehensivo que muestra el estado de todos los dispositivos con indicadores visuales y detección automática de condiciones críticas.

Características Técnicas

Arquitectura de Monitoreo

javascript

```
export async function generalStatusWidget() {  
  
  const { devices } = getState();  
  
  // Carga inicial de dispositivos  
  
  if (devices.length === 0) {  
  
    try {  
  
      await deviceService.getAllDevices();  
  
    } catch (error) {  
  
      console.error('Error cargando dispositivos:', error);  
  
    }  
  
  }  
  
}
```

Algoritmo de Detección de Estado Crítico

javascript

```
async function getDeviceCriticalStatus(device) {
```

```
try {

    // Obtener datos recientes (últimos 10 registros)

    const sensorData = await
deviceService.getDeviceSensorData(device.id_dispositivo, 10);

    if (!sensorData || sensorData.length === 0) {

        return {

            status: 'no_data',

            color: '#FF9800', // Naranja para sin datos

            message: 'Sin datos recientes'

        };

    }

    // Sistema de umbrales configurables

    const criticalThresholds = {

        'temperatura': { min: 0, max: 50 }, // °C

        'humedad': { min: 20, max: 80 }, // %

        'co2': { min: 300, max: 1000 }, // ppm

        'pm25': { min: 0, max: 25 }, // µg/m³

        'presion': { min: 900, max: 1100 }, // hPa

        'luminosidad': { min: 0, max: 10000 }, // lux

        'vibracion': { min: 0, max: 2 }, // g

    }
```

```
    'sonido': { min: 0, max: 100 } // dB

};

let hasCriticalValues = false;

let criticalSensors = [];

// Análisis de cada dato de sensor

for (const data of sensorData) {

    const threshold = criticalThresholds[data.tipo_sensor];

    if (threshold) {

        const value = parseFloat(data.valor);

        if (value < threshold.min || value > threshold.max) {

            hasCriticalValues = true;

            criticalSensors.push({

                sensor: data.tipo_sensor,

                value: value,

                unit: data.unidad,

                threshold: threshold

            });

        }

    }

}
```

```
// Determinación del estado final

if (hasCriticalValues) {

    return {

        status: 'critical',

        color: '#F44336', // Rojo

        message: `${criticalSensors.length} sensor(es) con valores críticos`,

        criticalSensors: criticalSensors

    };

} else {

    return {

        status: 'normal',

        color: '#4CAF50', // Verde

        message: 'Todos los sensores funcionando normalmente'

    };

}

} catch (error) {

    return {

        status: 'error',

        color: '#9E9E9E', // Gris

        message: 'Error verificando estado'

    };

}
```

```
javascript
```

```
// Función de actualización completa

async function updateDevicesStatus() {

    devicesContainer.innerHTML = "";

    // Indicador de carga

    const loadingDiv = el("div", {

        style: "text-align: center; padding: 20px; color: #666;
grid-column: 1 / -1;"

    }, "Verificando estado de dispositivos...");

    devicesContainer.appendChild(loadingDiv);

    // Procesamiento paralelo de dispositivos

    const statusPromises = currentDevices.map(async (device) => {

        const criticalStatus = await getDeviceCriticalStatus(device);

        return { device, criticalStatus };

    });
```

```

try {

    const deviceStatuses = await Promise.all(statusPromises);

    devicesContainer.innerHTML = "";

    // Renderizado de cards

    deviceStatuses.forEach(({ device, criticalStatus }) => {

        const deviceCard = createDeviceCard(device, criticalStatus);

        devicesContainer.appendChild(deviceCard);

    });

} catch (error) {

    console.error('Error actualizando estado:', error);

    devicesContainer.innerHTML = "";

    devicesContainer.appendChild(el("div", {

        style: "text-align: center; padding: 20px; color: #d32f2f;"

    }, "Error verificando estado de dispositivos"));

}

}

```

// Actualización automática cada 30 segundos

```
const autoRefreshInterval = setInterval(updateDevicesStatus, 30000);
```

Componente Visual de Dispositivo

javascript

```

function createDeviceCard(device, criticalStatus) {

  const deviceCard = el("div", {

    style: `

      border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 15px;

      background: white; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);

      transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;

    `,

    onmouseover: (e) => {

      e.target.style.transform = 'translateY(-2px)';

      e.target.style.boxShadow = '0 4px 8px rgba(0,0,0,0.15)';

    },

    onmouseout: (e) => {

      e.target.style.transform = 'translateY(0)';

      e.target.style.boxShadow = '0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1)';

    }

  });

```

// LED Indicator con animación

```

const ledIndicator = el("div", {

  style: `

    width: 12px; height: 12px; border-radius: 50%;

    background-color: ${criticalStatus.color};

  `

```

```

        box-shadow: 0 0 8px ${criticalStatus.color}40; /* 40 = 25%
        opacity */

        margin-right: 10px;

        animation: ${criticalStatus.status === 'critical' ? 'pulse 2s
        infinite' : 'none'};
    },
    .critical {
        background-color: #f08080;
    }
    });

    return deviceCard;
}

```

Sistema de Grid Responsive

javascript

```

const devicesContainer = el("div", {

    id: "devices-status-container",

    style: "display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit,
    minmax(300px, 1fr)); gap: 15px;"

});

```

Características

- Monitoreo automático: Actualización cada 30 segundos
- Indicadores visuales: LEDs con animación pulse
- Detección de críticos: Analiza datos de sensores
- Refresh manual: Botón de actualización

Algoritmo de Estado Crítico

1. Obtiene últimos 10 registros del dispositivo
2. Aplica umbrales por tipo de sensor
3. Calcula estado: normal, warning, critical
4. Actualiza indicadores LED